


## Outlook (Classic) の設定方法

※POP 受信設定を選択していただく方法です。

※お手元に Web ホスティング・セットアップ情報通知（以下セットアップ情報通知）をご用意ください。

Windows11 のコントロールパネルを開いて、ユーザーアカウントを選択してください




次に、Mail(Microsoft Outlook)を選択してください。




次に、電子メールアカウントを選択してください。




「新規」を選択してください。



「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)」を選択して「次へ」をクリックします。



「POP または IMAP」を選択して、「次へ」をクリックします。



セットアップ情報通知を参照して下記の入力をお願ひいたします。




- ① 任意の名前を入力します ※送信した際に【送信者名】として相手方に通知されます
- ② メールアドレスを入力します
- ③ POP3 を選択してください
- ④ セットアップ情報通知の「10.受信メールサーバ」を入力してください
- ⑤ セットアップ情報通知の「11.送信メールサーバ」を入力してください
- ⑥ メールアドレスを入力します
- ⑦ パスワードを入力します
- ⑧ ✓を入れると、設定完了時に、テストメールが自動送信されます
- ⑨ 上記すべて入力が完了しましたら、「詳細設定」をクリックしてください

全般というタブが開き、設定中のメールアドレスが表示されます。




送信サーバータブを開いてください。



一番上にある、「信サーバー (SMTP) は認証が必要」 ✓ を入れてください。

「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」は選択されている状態のままにしてください。

詳細設定タブを開いてください。




受信サーバー (POP3) : 「110」と入力してください

「このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要」の✓を外してください

送信サーバー (SMTP) : 「587」と入力してください

使用する暗号化接続の種類: は「なし」を選択してください

「OK」をクリックしてください。



すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。



完了の画面が表示されたら、完了をクリックして終了です。

※自動的にテストするに✓されている場合この画面の前にテストメールが送られます。