


## outlook2016メールでのメール設定手順(PC)

※outlook2016以外のメールソフトをご利用なされる場合は以下のURLを参照ください。


<http://www.tdb-net.com/mail/>

### ◆outlook起動◆



①スタートボタン  
→すべてのプログラム  
→outlook2016を起動します。  
「次へ」へ進みます。


①



② はい を選択し、「次へ」へ進みます。




③手動設定 を選択し、「次へ」へ進みます。



④POP または IMAP を選択し、「次へ」へ進みます。

## ◆メール設定◆



⑤表のとおり入力が完了しましたら、「詳細設定」へ進みます。

ユーザー情報	名前	任意の名前を入力します。 ※ここで入力した名前は、メールを送信した際に[送信者名]として相手のかたに通知されます。
ユーザー情報	電子メールアドレス	メールアドレスを入力します。
サーバー情報	アカウントの種類	POP3 を選択してください。
サーバー情報	受信メールサーバー	メールアカウント設定通知の「3. 受信メールサーバ」を入力してください。
サーバー情報	送信メールサーバー	メールアカウント設定通知の「4. 送信メールサーバ」を入力してください。
メールサーバーへのログオン情報	アカウント名	メールアドレスを入力します。 ※必ず@以降も入力してください。
メールサーバーへのログオン情報	パスワード	パスワードを入力します。 ※必ず半角で入力してください。 パスワードを保存する のチェックボックスは通常はチェックを入れます。
アカウント設定のテスト		アカウント設定をテスト のチェックボックスを外してください。

◆詳細設定◆



⑥インターネット電子メール設定の画面になるので、「送信サーバー」のタブをクリックします。

送信サーバー (SMTP) は認証が必要を選択し、「詳細設定」のタブへ進みます。



⑦送信サーバー (SMTP) の値を587に設定し、使用する暗号化接続の種類を自動的に設定して「OK」をクリックします。

## ◆設定完了◆

⑧POP と IMAP のアカウント設定に戻りますので、「次へ」へ進みます。

⑨アカウントの設定が出来るとこの画面になりますので、「完了」を押して終了してください。

新たに別のアカウントを追加する場合は、別のアカウントの追加 を選んで②に戻ります。