


※新規設定の場合

①【Mozilla Thunderbird】を起動します。




②【アカウント】にある【新しいアカウント作成】の【メール】をクリックします。

※インストール後初めて起動する場合は、自動で次の画面(③)が表示されます。



③【既存メールアカウントのセットアップ】の画面が表示されますので、
【あなたのお名前】【メールアドレス】【パスワード】を入力し、
【パスワードを記憶する】にチェックを入れ【手動設定】をクリックします。



④以下の内容を入力して【完了】ボタンをクリックします。

既存メールアドレスのセットアップ ×

あなたのお名前(N): 受信者に表示される名前です

メールアドレス(E): 既存のメールアドレスです

パスワード(P):

パスワードを記憶する(M)

	サーバーのホスト名	ポート番号	SSL	認証方式
受信サーバー:	POP3 <input type="text" value="送受信メールサーバ名"/>	110 <input type="text"/>	接続の保護なし <input type="text"/>	通常のパスワード認証 <input type="text"/>
送信サーバー:	SMTP <input type="text" value="送受信メールサーバ名"/>	587 <input type="text"/>	接続の保護なし <input type="text"/>	通常のパスワード認証 <input type="text"/>

ユーザー名: 受信サーバー: 送信サーバー:

* 受信サーバー

受信サーバーの種類	POP3
サーバーのホスト名	mail.貴社ドメイン (メールアドレス設定通知の「3. 受信メールサーバ」 を入力してください。)
ポート番号	110
SSL	接続の保護なし
認証方式	通常のパスワード認証

* 送信サーバー


サーバーのホスト名	mail.貴社ドメイン (メールアドレス設定通知の「4. 送信メールサーバ」 を入力してください。)
ポート番号	587
SSL	接続の保護なし
認証方式	通常のパスワード認証

* ユーザー名

受信サーバー	メールアドレス
送信サーバー	メールアドレス

※【完了】 ボタンをクリックした後、以下の画面が表示された場合、


【接続する上での危険性を理解しました】にチェックを入れ、【完了】をクリックします。




以上で新規設定は完了です。

※メール設定の確認・変更する場合(メールの送受信ができないという不具合が起きた場合もこちらをご参考ください。)

①【Mozilla Thunderbird】を起動します。



②確認・変更したいアカウントを選択して、
【このアカウントの設定を表示する】をクリックします。



- ③ 【アカウント設定】の画面が表示されますので、
左側の【サーバー設定】をクリックします。

アカウント設定

サーバー設定

送信控えと特別なフォルダー

編集とアドレス入力

迷惑メール

ディスク領域

開封確認

セキュリティ

ローカルフォルダー

迷惑メール

ディスク領域

送信 (SMTP) サーバー

アカウント操作(A)

アカウント設定 -

アカウント名(N): メールアドレス

既定の差出人情報

このアカウントで使用する既定の差出人情報を設定してください。これはメッセージの差出人が誰であるかを表すために使用されます。

名前(Y): 任意の名前

メールアドレス(E): メールアドレス

返信先 (Reply-to)(S): 受信者からの返信を受け取るアドレス

組織 (Organization)(O):

署名編集(X): HTML 形式で記述する (例: 太字, 改行は
)(L)

ファイルから署名を挿入する (テキストまたは HTML、画像ファイル)(I):

メッセージに vCard を添付する(V)

送信 (SMTP) サーバー(U):

SMTP サーバーを編集(P)...

OK キャンセル

- ④ 以下の内容を確認・変更し、【送信(SMTP)サーバー】をクリックします。

アカウント設定

メールアドレス

サーバー設定

送信控えと特別なフォルダー

編集とアドレス入力

迷惑メール

ディスク領域

開封確認

セキュリティ

ローカルフォルダー

迷惑メール

ディスク領域

送信 (SMTP) サーバー

アカウント操作(A)

サーバー設定

サーバーの種類: POP メールサーバー

サーバー名(S): 送受信メールサーバ名 ポート(P): 110 既定値: 110

ユーザー名(N): メールアドレス

セキュリティ設定

接続の保護(U): なし

認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

サーバー設定

新着メッセージがないか起動時に確認する(C)

新着メッセージがないか(Y) 10 分ごとに確認する

新着メッセージを自動的にダウンロードする(M)

ヘッダーのみ取得する(E)

ダウンロード後もサーバーにメッセージを残す(G)

ダウンロードしてから(O) 14 日以上経過したメッセージは削除する

ダウンロードしたメッセージを削除したらサーバーからも削除する(D)

メッセージの保存


終了時にごみ箱を空にする(X)

詳細(V)...

OK キャンセル

サーバーの種類	POP メールサーバー
サーバー名	mail.貴社ドメイン (メールアカウント設定通知の「3. 受信メールサーバ」 を入力してください。)
ユーザー名	メールアドレス
ポート	110
接続の保護	なし
認証方式	平文のパスワード認証(安全ではない)

⑤確認・変更したいメールアドレスを選択し、【編集】ボタンをクリックします。



⑥以下の内容を確認・変更し、【OK】をクリックします。

送信 (SMTP) サーバー

設定

説明(D):

サーバー名(S): 送受信メールサーバ名

ポート番号(P): 587 既定値: 587

セキュリティと認証

接続の保護(N): なし


認証方式(I): 平文のパスワード認証 (安全でない)

ユーザー名(M): メールアドレス

OK キャンセル

サーバー名	mail.貴社ドメイン (メールアドレス設定通知の「4. 送信メールサーバ」 を入力してください。)
ポート番号	587
接続の保護	なし
認証方式	平文のパスワード認証(安全ではない)
ユーザー名	メールアドレス

⑦ 【OK】 をクリックします。



以上で確認・変更は完了です。